

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼


GiftCoin의 충전식 결제 기능입니다.

The logo for imu, consisting of the lowercase letters 'i', 'm', and 'u' in a bold, sans-serif font. The 'i' has a dot above it, and the 'u' is a simple, rounded shape.

목 차

1. 개요	3
2. 충전 금액 생성	4
3. KIOSK 설정 및 사용	5
4. POS 설정 및 사용	9

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼



1. 개요

GiftCoin(알뜰결제)를 KIOSK에서 충전하여 사용하는 기능입니다.

- ① POS /KIOSK ver : 1.3.074.000 이상
- ② 사용을 위해서는 GiftCoin에 가맹이 되어 있어야 합니다.

[NOTE]

충전은 현재 KIOSK에서만 가능합니다. POS 충전 개발 완료 후 별도 공지 예정입니다.

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼

ASP 메인 화면: 공지, 매장 선택(판도소통텍스트), 웹 로그인

마스터 관리

매장 관리 | 직원 관리 | **메뉴 관리** | POS 화면구성

메뉴회원 구성 | 메뉴 등록 | 아이템 관리 | 토폴 설정 | 토폴 설정2 | 세트 메뉴

메뉴조회 | 아이템 조회 | 메뉴판 관리 | 포스별 메뉴판 | 카테고리 관리 | 레시피 구성

1 시피 조회 | 메뉴 설명 이미지 | 주방 메모 | 매장별 품목설정 | 다국어 명칭 변경 | 메뉴 이미지 관리

알뜰결제 선결제 관리

알뜰결제 선결제 관리

신규

3

2

상품명

상품금액

이미지명

승인

상품이미지

메 | 아니오

찾아보기..

저장

상품명	상품금액	상품이미지	승
10000원	10,000	f83f21eddc484d3e8d2ab6aa2b0e3cbf.png	아니오
50000원	50,000	899f1b616c2a44eba63f2c4b8a0504e3.png	아니오
100000원	100,000	f74768be92aa428ca62e7e9f9a51685f.png	아니오

2. 충전 금액 생성


충전 금액을 ASP에서 생성할 수 있습니다.

- ① "알뜰결제 선결제 관리" 클릭합니다.
위치 : ASP > 마스터관리 > 메뉴관리 > 알뜰결제 선결제 관리
- ② 페이지 내에서 "신규" 버튼을 클릭합니다.
- ③ 팝업이 나타나면 상품명, 상품금액을 입력하여 생성을 하며, 키오스크 상에서 이미지가 필요할 경우, 이미지를 등록하면 됩니다.

[NOTE]

충전은 현재 KIOSK에서만 가능합니다. POS 충전 개발 완료 후 별도 공지 예정입니다.

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼



3. KIOSK 설정 및 사용


KIOSK에서 GiftCoin(알뜰결제)을 충전 및 사용하기 위한 설정입니다.

[파트너십 설정]

- ① 좌측 상단 더블클릭 후 운영관리 비밀번호 6자리를 입력합니다.
위치: 매장업선 > "파트너십 설정" 을 클릭
- ② 알뜰결제 선택 설정 후 정보를 입력합니다.
지점코드: 생성된 매장코드 4자리
지점TID: 사용하는 포스코드 2자리
- ③ 설정 버튼을 클릭 후 아이디, 비밀번호는 GiftCoin(알뜰결제)에서 발급받은 정보를 입력한 후 "저장" 후 프로그램 재실행을 합니다.
- ④ 재실행 후 메인 화면에 "알뜰결제 충전하기" 버튼이 활성화됩니다.

뒷면 설명 계속 >>

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼



3. KIOSK 설정 및 사용


KIOSK에서 GiftCoin(알뜰결제)을 충전 및 사용하기 위한 설정입니다.

[알뜰결제 충전하기]

- ① 키오스크 메인화면에서 “알뜰결제 충전하기” 를 클릭합니다.
- ② 충전화면에서 충전할 금액을 선택 후 결제수단을 클릭 후 QR코드 또는 휴대폰번호를 선택하여 충전을 진행합니다.

뒷면 설명 계속 >>

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼



알뜰결제

2

결제금액 **17,000**

결제가 진행중입니다.

잠시만 기다려 주시기 바랍니다.



앱을 열어 QR코드를 스캔하여 주시기 바랍니다.

취소

3. KIOSK 설정 및 사용

KIOSK에서 GiftCoin(알뜰결제)을 충전 및 사용하기 위한 설정입니다.

[결제 화면]

- ① 주문화면에서 메뉴를 선택 후 "알뜰결제" 를 선택합니다.
** 간편결제 등 결제수단이 다중일 경우, "기타결제"로 보입니다.
- ② 결제수단 클릭 후 결제화면에서 어플의 "QR코드"를 스캐너에 읽어주면 됩니다.

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼

The screenshot shows the POS system interface for a '4th store' (POS11, 2024-12-24 11:28:05). The interface includes a top navigation bar with buttons for '음서빙', '테이크아웃', '영업준비금수정', and '영업마감'. A central 'LOGIN' screen is highlighted with a red circle '1', showing a password input field. To the right, a 'GiftCoin' (알뜰결제) menu is highlighted with a red circle '2', with a '설정' (Settings) button below it. Below the settings menu, a form is shown with '지점 코드' (1000) and '지점 TID' (10) entered. At the bottom, a '저장확인' (Save & Confirm) button is highlighted with a red circle '3'. The interface also displays various promotional banners and a '공지' (Notice) section.

4. POS 설정 및 사용

POS에서 GiftCoin(알뜰결제)을 사용하기 위한 설정입니다.

* POS에서는 충전은 불가하며, 개발 진행중입니다.

[파트너쉽 설정]

- ① 운영관리 버튼을 클릭 후 시스템비밀번호 "4574+월일" 8자리를 입력합니다.
위치: 시스템설정 > "파트너쉽 설정" 을 클릭
- ② 알뜰결제 선택 설정 후 정보를 입력합니다.
지점코드: 생성된 매장코드 4자리
지점TID: 사용하는 포스코드 2자리
- ③ 설정 버튼을 클릭 후 아이디, 비밀번호는 GiftCoin(알뜰결제)에서 발급받은 정보를 입력한 후 "저장" 후 프로그램 재실행을 합니다.

뒷면 설명 계속 >>

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼



4. POS 설정 및 사용

POS에서 GiftCoin(알뜰결제)을 사용하기 위한 설정입니다.

* POS에서는 충전은 불가하며, 개발 진행중입니다.

[결제 설정]

- ① 주문기능 버튼설정에서 “알뜰결제” 버튼을 삽입합니다.
위치 : ASP > 마스터관리 > POS화면구성 > 주문기능 버튼 설정
- ② 설정 후 프로그램을 재실행하면 기능이 적용되었는지 확인 할 수 있습니다.

[뒤면 설명 계속 >>](#)

기프트코인(알뜰결제) 기능 매뉴얼

테이크아웃 2024-12-24 11:47:39 Mod : UP POS Ver.1.3.078.000

메뉴 이름	단가	수량	가격
레몬 요거스노우	2,800	1	2,800
그린티 크림스노우	4,700	1	4,700

카페	음료	파르페	디저트	ETC
고기 - 1	사이드메뉴 - 2	서비스탕	주류	< >
레몬 요거스노우	그린티 크림스노우	플레인 요거스노우	망고 요거스노우	모카쿠키 크림스노우
2,800	4,700	3,900	3,200	4,000
블루베리 요거스노우	스트로베리 요거스노우	스트로베리 크림스노우	커피넷 크림스노우	리얼요거 베리업 파르페
3,900	3,900	4,700	4,700	4,700
망고빙수	베리베리빙수	우유빙수		
7,000	7,000	7,000		

전체취소 라인취소 + - 수량

전체합계 ₩7,500 ▲ ▼

회원검색 손님수 #M

우영 주문서 메뉴별 발인 주문보류 알뜰결제
고객 주문서 주문 발인 품절 처리

1

알뜰결제

잔액 7,500

받은금액 7,500

고객정보

! QR코드 또는 바코드를 스캔하여 주시기 바랍니다.

2

7	8	9	BS
4	5	6	OK
1	2	3	
0	CLR	00	

4. POS 설정 및 사용

POS에서 GiftCoin(알뜰결제)을 사용하기 위한 설정입니다.

* POS에서는 충전은 불가하며, 개발 진행중입니다.

[결제 화면]

- ① 구매 할 상품을 선택 후 "알뜰결제" 를 클릭합니다.
- ② 결제 버튼을 클릭 후 결제 창이 나타나면 어플의 "QR코드" 를 스캐너에 읽어주면 됩니다.

* 참고로, 1.3.078.000 신규버전부터는 QR코드(바코드)만 지원됩니다.

감사합니다.

imu